

So bereitest du den Boden vor:



Verwende einen biologischen Lightmix, oder ein leicht vorgedüngtes organisches Substrat (kein Allmix!)


(optional)

TOPF ZUR ANZUCHT

- 1) Mische **5g STARTREX** pro 1L Substrat und vermische alles gut. Fülle die Töpfe mit der Mischung und mache ein Pflanzloch. 
- 2) Streue **1g MYCOTREX** in das Pflanzloch. 
- 3) Setze den Steckling oder Sämling ein. 
- 4) An allen anderen Tagen bei Bedarf klares Wasser verwenden.

FINALER TOPF

- 1) Mische **50g STARTREX** pro 10L Substrat und vermische alles gut. Fülle die Töpfe mit der Mischung und mache ein Pflanzloch. 
- 2) Streue **5g MYCOTREX** in das Pflanzloch. 
- 3) Setze den Steckling oder Sämling ein. 
- 4) Drücke die Langzeitdünger-Tabletten 10cm tief in das Substrat. 
- 5) Löse 1g BACTREX und 10ml ORGATREX in 1L Wasser auf. Gieße jede Pflanze nur beim ersten Mal mit 1L dieser Lösung. **2**



Wenn Autopot verwendet wird, die Tabs 10cm vom Topfboden entfernt anbringen, dann das Substrat von oben in den Topf geben und das Pflanzloch wie üblich vorbereiten.



Esstlöffel	x4		→	50g
Teelöffel	x1		→	5g

BioTabs-Dosierung:

- 1 Tab/5L-Topf
- 2 Tabs/10-15L-Topf
- 3 Tabs/20-25L-Topf
- 4 Tabs/30-35L-Topf
- 5 Tabs/50L-Topf





Anleitung zum Mischen
des Substrats auf der
Rückseite.

LEITFADEN FÜR DEN BIO-ANBAU

Nur reines Wasser

(entchlort)

(optional)

WACHSTUMS
PHASE



BLÜTEPHASE



PRODUKTE	optional		WACHSTUMS PHASE		BLÜTEPHASE								
	BEWÄSSERUNG IM ANZUCHTTOPF	BEWÄSSERUNG IM FINALEN TOPF	WOCHE 1	WOCHE 2	WOCHE 1	WOCHE 2	WOCHE 3	WOCHE 4	WOCHE 5	WOCHE 6	WOCHE 7	WOCHE 8	WOCHE 9
BACTREX	0,5g/L	1g/L					1g/L						
ORGATREX	5ml/L	10ml/L					20ml/L						
BIO PK 5-8						10ml/L		10ml/L		10ml/L			
BOOMBOOM SPRAY	5ml/L	5ml/L	5ml/L										

- Anzuchttopf (optional):** Löse 0,5g BACTREX und 5ml ORGATREX in 1L Wasser auf. Gieße jede Pflanze nur beim ersten Mal mit dieser Lösung. Die restlichen Tage verwende nur mehr Wasser.
- Finaler Topf:** Löse 1g BACTREX und 10ml ORGATREX in 1L Wasser auf. Gieße jede Pflanze nur beim ersten Mal mit 1L dieser Lösung.
- Blütewoche 3:** Löse 1g BACTREX und 20ml ORGATREX in 1L Wasser auf. Gieße jede Pflanze in der 3. Blütewoche mit 1L dieser Lösung. Die restlichen Tage verwende nur mehr Wasser.
- Bio PK 5-8 Blüte Booster:** Löse 10ml Bio PK 5-8 in 1L Wasser auf. Gießen jede Pflanze in der 2, 4. und 6 Blütewoche EINMAL mit 1L dieser Lösung. An allen anderen Tagen bei Bedarf klares Wasser.
- Boom Boom Spray:** Löse 5ml in 1L Wasser auf. Besprühe die Blätter deiner Pflanzen, bis sie tropfnass sind. Fertige Sprühlösung innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.
- Lange Wachstumsphase:** Wenn die Wachstumsphase länger als 2 Wochen dauert, in Woche 3 der Wachstumsphase eine zusätzlichen Tab 10 cm tief in das Substrat drücken.

